



P.T.H. "PROMAX" dr inż. Wiesław Małecki
ul. Zawiszy Czarnego 123 52-241 Wrocław
tel. 601-56-60-56 tel. (71) 36-444-55
promax@pmx.pl www.pmx.pl

Instalacja programu płacowo kadrowego Płatnik® w wersji demonstracyjnej

® Nazwa **PŁATNIK** jest zastrzeżonym znakiem towarowym naszego programu płacowego. Produkt nasz nie ma nic wspólnego z programem płatnika ZUS.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej

- Niektóre dokumenty są przestarzałe, bo wersje demonstracyjne są wydawane rzadziej niż komercyjne.
- Na liście płac można wydrukować wypłaty tylko **5** pierwszych osób
- Do programu ZUS na raport można wyeksportować dane tylko **5** pierwszych wypłat
- Dokumenty mają nadrukowane słowo "DEMO"

Do wersji "Demo" można **wpisać rzeczywiste dane**, a następnie **przenieść je do wersji komercyjnej**. Program jest **chroniony prawnie**, dlatego jeśli **NIE zostanie zakupiony**, należy **usunąć go z dysku**.

Wymagania programu

Program działa w systemach **Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP** (oraz w ich serwerowych wersjach), przy czym:

- **Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer** - do obsługi pomocy ekranowej oraz raportów.
- Grafika musi działać w trybie **True Color** (standard). Inaczej, wystąpią **błędy** lub program nie uruchomi się.
- **Wymagana drukarka**, ustawiona jako domyślna (jeśli brak drukarki, można zainstalować **tylko sterownik** drukarki lub **pseudo-drukarkę** drukującą do formatu PDF). Inaczej, wystąpią **błędy** w pracy programu.

Pliki instalacyjne i dokumentacji

Programy instalujące oraz opisy instalacji zawarto w następujących plikach:

- **InstalujBDE.exe** - instaluje pakiet obsługi baz danych **BDE**, niezbędny do działania programu.
- **InstalujDemo.exe** - instaluje wersję demonstracyjną programu.
- **InstalujBDE.pdf** - plik dokumentacji zawiera odrębny opis instalacji pakietu **BDE**.
- **InstalujDemo.pdf** - niniejszy plik.

Etap 1 - Instalacja pakietu BDE

Uwaga ! - Programy instalacyjne uruchamiaj poleceniem: "Uruchom jako administrator".

BDE (Borland Database Engine) to biblioteka firmy **Borland** służąca do obsługi baz danych, z której korzysta także program płacowo kadrowy **PŁATNIK**. Pakiet BDE należy zainstalować jako pierwszy. Opis instalacji pakietu zawarto w osobnym pliku dokumentacji **InstalujBDE.pdf**

Etap 2 - Instalacja programu

Uruchamiamy instalator **InstalujPłatnika.exe** - **koniecznie poleceniem: "Uruchom jako administrator"**.

Po przejściu inicjatywy, instalator prosi o podanie: lokalizacji docelowej na dysku gdzie należy zapisać program oraz nazwy grupy jaką należy utworzyć w menu **Start** systemu Windows. Zwykle wystarczy zatwierdzić proponowane nazwy i rozpoczyna się proces instalacji.

W wyniku działania instalatora na dysku w podanej lokalizacji zostaje umieszczony kompletny program wraz z przykładowymi danymi, w menu **Start - Programy** pojawia się nowa grupa **Promax Płace** a na pulpicie Windows pojawi się ikona programu (żółte monety) zatytułowana **Promax Płatnik**.

Aby odinstalować program, należy po prostu: usunąć katalog programu z dysku, usunąć z pulpitu do kosza ikonę programu oraz usunąć do kosza pozycję menu **Start - Programy - Promax Płace**.

Instalacja wersji sieciowej

Dokumentacja Instalacji wersji sieciowej nie wchodzi w zakres wersji "DEMO". Jest częścią dokumentacji wersji komercyjnej programu.

Etap 3 - Uruchomienie i testowanie

Po uruchomieniu programu z okienka do zarządzania firmami wybieramy firmę **AbcNauka** - **koniecznie tę**, ponieważ zawiera przykładowe dane. Następnie z menu **Plik** wybieramy pozycję **Otwórz Kadry**.

Jeśli pojawia się błąd typu **Win Error** i nie dochodzi do otwarcia planszy kadrowej to może oznaczać, że w systemie brak zainstalowanej drukarki domyślnej. - patrz **Wymagania programu**. Jeśli po otwarciu planszy kadrowej wystąpi błąd z kodem liczbowym i zobaczymy pustą planszę bez danych to oznacza, że nie zainstalowano **BDE** - patrz **Etap 1 – Instalacja pakietu BDE**

Etap 4 - Przygotowanie do eksploatacji

W ramach przygotowań do normalnego użytkowania programu należy:

- Na planszy [Opcje i parametry ogólne](#) sprawdzić parametry i ewentualnie zaktualizować ich wartości.
- Na wykazie składników płacy - plansza [Składniki płacowe](#) na karcie [Opisy](#) sprawdzić i ustawić wszystkim składnikom właściwe cechy (zaznaczyć odpowiednie pola), stosownie **do regulaminu płac zakładu**.

Program udostępnia dwie firmy o nazwach: [MojaFirma](#) i [AbcNauka](#).

- [MojaFirma](#) - nie zawiera danych ponieważ w tej firmie będziemy pracować wpisując swoje dane.
- [AbcNauka](#) - służy do nauki i zawiera **przykładowe dane**, w tym kadry i listy płac na miesiące **styczeń** i **luty**. Listy te obrazują jedynie możliwości i **nie stanowią wytycznych** do opracowania rzeczywistych wypłat.

Program **zawiera obszerną dokumentację** w formacie przeglądarki internetowej. Dokumentacja posiada wiele odnośników, dzięki czemu można ją wygodnie przeglądać jak typowe strony internetowe.

dokumentację można wywołać z większości plansz klawiszem [F1](#)

Dokumentację można czytać i drukować bezpośrednio z programu lub otwierając ją spod Windows menu: [START- Programy](#) - grupa [Promax Płace](#).